

	T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ KAN VE VÜCUT SIVILARI DÖKÜLMÜŞ ALANLARIN TEMİZLİĞİ TALİMATI	Doküman No	EN.TL.03
		Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
		Revizyon No	02
		Revizyon Tarihi	02.01.2019
		Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları, öğrenciler için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacı ile uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları, öğrenciler için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacı ile uyulması gereken temizlik kurallarını kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Hastane yönetimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, temizlik şirketi, temizlik şirket yetkilileri, tüm çalışanlarını kapsar.

TEMEL İLKELER:

1. İlgili personel kişisel koruyucu ekipmanını giyer.
2. Temizlik temizden kirliye doğru yapılır.
3. Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır.
4. Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenir.
5. Temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde imha edilir.
6. Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmaz.
7. Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmaz.
8. Kuru süpürme ve silkeleme yapılmaz.

6. FAALİYET AKIŞI

- 6.1. Kişisel koruyucu ekipman giyilir.
- 6.2. Kan ve vücut sıvılarının döküldüğü yüzeyler hemen temizlenir.
- 6.3. Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde beklemeden hemen kâğıt havlu ile kaba kiri alınır, atıklar kırmızı poşete atılır.
- 6.4. 1/10 Çamaşır suyu ile silinir, temiz su ile durulanır.
- 6.5. Kan ve vücut sıvıları koltuk ve döşemelere sıçrar veya dökülürse; önce duru soğuk su ve tek kullanımlık bezler ile silinir, bütün yüzeyi kaplayacak şekilde yüzey dezenfektanı sıkılır. 2 dakika bekletilir. 2 dakika beklendikten sonra tek kullanımlık bir bezle tekrar silinir ve kuruması beklenir.
- 6.6. Bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli, dökülme ve sıçramalarda temizlik güvenli bir şekilde yapılmalıdır.
- 6.7. Hasta kullanım alanlarında, dökülen kan ve vücut sıvılarını temizledikten sonra gözenekli olmayan yüzeyler için 1/100 dilüsyonda (500-615 ppm serbest klor içerir) sodyum hipoklorid kullanılır.
- 6.8. Çok miktarda kan veya vücut sıvısı döküldüğünde veya laboratuvarında kan, kültür plağı gibi bir malzeme ile kirlenme olduğunda temizlemeden önce, germisidin ilk uygulaması olarak 1/10 dilüsyonda (5000-6150 ppm serbest klor sağlar) sodyum hipoklorid kullanılır..
- 6.9. İşlem sonrası paspas dezenfekte edilir
- 6.10. İşlemden sonra mutlaka eller su ve sabunla yıkanmalıdır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR